








# Kopplung & Auslesen über die kostenfreie App PWB-Soft 3.1 aus dem AppStore oder dem Play Store

	<p>wählen Sie im App-, oder Play Store die ... PWB-Soft 3.1 ... App <b>kostenfrei</b></p> <p><b>Gewähren Sie der App bei der Installation ALLE Zugriffsrechte</b> <b>geben Sie der App den Standort Ihres Smartphone frei.</b> <b>Nur unter dieser Voraussetzung verbindet sich der Logger mit der App</b></p>
	<p>klicken Sie auf verbinden Die App verbindet sich automatisch mit "Ihrem" Logger</p>
	<p>Arbeiten Sie nach "Belieben" und den Vorgaben der App Das Logbuch erfasst automatisch Tätigkeitsdaten, die nicht änderbar oder löschtbar sind.</p> <p>Sie können über die App ihre Daten Auslesen, Auswerten und via z.B.eMail oder WhatsApp übertragen</p> <p>Nach Beendigung ihrer Arbeiten -Trennen- Sie den Logger von der App Die App kann, zur gleichen Zeit, nur mit einem Logger und auch der Logger kann, zur gleichen Zeit, nur mit einem Smartphone verbunden sein. Nach dem Trennen einfach die "neuen" Geräte, wie oben beschrieben verbinden.</p>
	<p>Wenn Sie auf -Verbinden- klicken öffnet sich die nächste Maske</p>
	<p>klicken Sie hier auf das Disketten Symbol wird eine *.PDF Datei erstellt, diese kann auf dem Smartphone gespeichert oder auch versendet werden.</p>
	<p>Unter dieser Verschraubung befindet sich die gesteckte SD Karte. <b>Das Entfernen dieser Speicherkarte konfiguriert den Logger Neu &amp; LÖSCHT ALLE VORHANDENEN MESSDATEN</b></p>
	<p>Wenn Sie erst den QR Code und danach den Strichcode scannen, gelangen Sie über die GT Homepage genau zum Artikel. Sie können sich dort im Downloadbereich die ausführliche Bedienungsanleitung, die Kurzbedienungsanleitung der App und auch das komplette Sortiment des optionalen Zubehörs anzeigen bzw. als *.PDF Datei kostenfrei herunterladen.</p>